


BITRASER®

Come cancellare Chromebook usando BitRaser per Chromebook



In questa guida all'implementazione, condivideremo istruzioni dettagliate per cancellare i dati dai Chromebook utilizzando BitRaser Drive Eraser per Chromebook

BitRaser Drive Eraser per Chromebook è un APK (Android Application Kit) che può essere scaricato dal Google Play Store per cancellare in modo rapido ed efficiente i dati memorizzati su un Chromebook di qualsiasi marca o modello, come Google, Acer, Lenovo, ecc. Il file APK viene scaricato e installato sul Chromebook che deve essere cancellato.

L'implementazione è stata suddivisa in 3 fasi per vostra comodità:

Fase 1: Scaricare e installare BitRaser per Chromebook dal Google Play Store

Fase 2: Cancellare il Chromebook con BitRaser Drive Eraser

Fase 3: Eseguire il Powerwash sul Chromebook

Fase 1: Scarica e installa BitRaser per Chromebook dal Play Store di Google

Step 1: Accendi il Chromebook e accedi con il tuo "ID Google".

Vai su "Google Play Store" e digita "BitRaser" nella barra di ricerca, quindi premi invio. Viene visualizzata l'applicazione BitRaser per Chromebook; clicca su "Installa".

(Vedi immagine 2)

- Account Google:** attivo
- Connessione internet:** Ethernet o Wi-Fi
- Chromebook da cancellare**

Nota:

È necessario accedere al Chromebook con il proprio ID Google.
L'applicazione non funzionerà se si accede come ospite.




Immagine 1: Cerca BitRaser Drive Eraser su Google Play Store

Step 2: Una volta installata l'applicazione, fare clic su "Apri". (Fare riferimento all'immagine 2)

Fornisce i passaggi per scaricare il file immagine ISO del software dal cloud BitRaser.




immagine 2: Cerca BitRaser Drive Eraser su Google Play Store

Fase 2: Cancella Chromebook con BitRaser Drive Eraser

Step 1: l'applicazione richiede "Accesso a tutti i file". Fare clic sulla barra di attivazione/disattivazione per concedere all'app BitRaser l'autorizzazione a gestire tutti i file. (Fare riferimento all'immagine 3)




Immagine 3: Consenti a BitRaser di accedere e gestire tutti i file

Step 2: Quindi, clicca sul pulsante per tornare indietro. Si aprirà una nuova finestra che ti chiederà di inserire le tue credenziali di accesso per accedere alla "BitRaser Cloud Console". Le credenziali ti sono state inviate via e-mail dopo l'acquisto del software. Esistono due modi per inserire le tue credenziali di accesso.

- Utilizzo di uno scanner di codici a barre
- Inserimento manuale delle credenziali

Usando uno scanner di codici a barre:

1. Tieni a portata di mano una stampa o una foto del codice a barre contenente le tue credenziali di accesso.
2. Collega uno scanner di codici a barre al Chromebook.
3. Quando viene visualizzata la finestra di accesso, scansiona i codici a barre del nome utente e della password per inserire automaticamente le tue credenziali. Questa funzione è utile quando, in qualità di ITAD, devi cancellare i dati di più Chromebook contemporaneamente.

Esempi di Barcode:



abc@xyz.com

Codice a barre e-mail fittizio



Password

Codice a barre password fittizio

Inserire le credenziali manualmente:

1. Inserire le credenziali manualmente nell'applicazione di BitRaser per Chromebook.

Una volta che le credenziali vengono inserite, l'applicazione si conatterà automaticamente con BitRaser Cloud. Ora vedrai la schermata principale dell'applicazione BitRaser Drive Eraser per Chromebook. Il numero di licenze di cancellazione è visualizzato nell'angolo in basso a destra. (Vedi immagine 4)




Immagine 4: Schermata principale di BitRaser Drive Eraser Chromebook

Il processo di cancellazione sarà completato in pochi minuti, rimuovendo in modo permanente tutti i dati sensibili dal Chromebook. Ora possiamo passare alla fase successiva.

Step 3 : è possibile selezionare il "Metodo di cancellazione" e la "Verifica" in base alle proprie esigenze. Stiamo utilizzando il metodo predefinito, ovvero "Verifica totale". Dopo aver effettuato la selezione, fare clic su "Cancella".

Potrai vedere lo stato di avanzamento della cancellazione del Chromebook nella parte inferiore; noterai anche che 1 licenza di cancellazione è stata detratta dal tuo conteggio precedente. (Fai riferimento all'immagine 5)




Immagine 5: Cancellazione del Chromebook in corso

Il processo di cancellazione sarà completato in pochi minuti, rimuovendo definitivamente tutti i dati sensibili dal Chromebook. Ora possiamo passare alla fase successiva.

Fase 3: Eseguire Powerwash sul Chromebook

Step 1: una volta completato il processo di cancellazione, verrà visualizzata una richiesta per avviare Powerwash sul Chromebook; fare clic su “Cancella ora” e quindi su “Fine” per completare il processo di cancellazione. (Fare riferimento all'immagine 6)

Nota:

Powerwash è una funzione dei Chromebook che ripristina le impostazioni di fabbrica del dispositivo. L'esecuzione di Powerwash è necessaria per completare il processo di cancellazione e rendere il dispositivo pronto per essere riutilizzato.




Immagine 6: Finestra di dialogo Powerwash Fare clic su Fine

Step 2: Per eseguire Powerwash, clicca sull'icona "Ingranaggio" nel menu 'Start' e vai su "Impostazioni" (vedi immagine 7).




Immagine 7: Vai alle impostazioni del Chromebook

Step 3: Clicca su Impostazioni, quindi vai in fondo alla pagina nel pannello di sinistra fino a "Preferenze di sistema". Ora, nel pannello di destra, scorri verso il basso e clicca su 'Ripristina' nell'opzione "Powerwash" (vedi immagine 8).

Nota:

L'opzione Powerwash potrebbe trovarsi nelle impostazioni avanzate, a seconda della versione del sistema operativo in uso.




Immagine 8: Vai su Preferenze di Sistema, quindi clicca su Ripristina in Powerwash.

Step 5 : Il Chromebook si riavvierà e ti chiederà di “Ripristinare questo Chromebook”, clicca su ‘Powerwash’. (Vedi immagine 9).

Quindi, clicca su “Continua” per avviare Powerwash. (Vedi immagine 10).




Immagine 9: Fare clic su Powerwash per ripristinare il Chromebook

È possibile visualizzare lo stato di avanzamento dell'operazione di cancellazione delle tracce sullo schermo. (Vedere immagine 8).

Una volta completata la cancellazione, sarà necessario riavviare il sistema.

È possibile selezionare l'opzione “Riavvia ora” o “Riavvia più tardi” in base alle proprie esigenze. (Vedere immagine 9).




Immagine 9: Fare clic su Continua per eseguire il Powerwash

I dati presenti sul tuo Chromebook sono stati cancellati in modo permanente e irreversibile. Ora puoi rivendere, smaltire o riassegnare il dispositivo senza preoccuparti di eventuali fughe di dati. Lo stato della cancellazione può essere verificato tramite un report di cancellazione Chromebook a prova di manomissione che viene salvato automaticamente sul tuo account BitRaser Cloud.