


DISTRIBUZIONE BITRASER®

Cancella Dischi e Dispositivi senza Internet

Come cancellare un PC, laptop, Server o Drive senza Internet



BitRaser® Drive Eraser: Variante offline

Questa guida all'implementazione fornisce istruzioni dettagliate su come cancellare computer autonomi, laptop, server e unità collegate utilizzando la variante offline di BitRaser Drive Eraser.

La versione offline di BitRaser Drive Eraser non richiede alcuna connessione a Internet. Il software deve essere acquistato dal sito web in modalità "Consegna fisica". Il software e le licenze di cancellazione vengono consegnati fisicamente in un set di due chiavette USB precaricate con l'applicazione e le licenze a consumo. Le licenze possono anche essere aggiunte in remoto al dongle di licenza.

(Fare riferimento all'immagine 1)



Immagine 1: Software BitRaser Drive Eraser e chiavette USB con licenza

REQUISITI

-  **Software USB**
-  **Licenza USB**
-  **Workstation (PC o laptop) e dischi che devono essere cancellati**

Segui i passaggi indicati per avviare la cancellazione in meno di 5 minuti:

Step 1: collegare entrambe le chiavette USB al computer host su cui verrà eseguita la cancellazione.

(Fare riferimento all'immagine 2)



Immagine 2: Software BitRaser e licenza USB collegati al laptop

Step 2: Accendere il sistema e premere i tasti funzione (a seconda della marca del laptop/desktop) per accedere al menu di avvio e avviare il sistema dalla USB BitRaser. Selezionare il dispositivo USB BitRaser e premere "Invio". (Fare riferimento all'immagine 3)

Apparirà una schermata con il "Menu di avvio BitRaser"; selezionare 'BitRaser' e premere "Invio" per avviare il computer con il software BitRaser Drive Eraser. (Fare riferimento all'immagine 4)




Immagine 3: Menu di avvio Dell Latitude: selezionare BitRaser USB e premere Invio.




Immagine 4: Menu di avvio UEFI di BitRaser Drive Eraser

Una volta avviata la macchina, è possibile visualizzare le unità collegate nella schermata principale di BitRaser. Sono disponibili diverse schede: Cancellazione, Dettagli cancellazione, Report, Opzioni avanzate e Impostazioni. Il numero di licenza è visualizzato come "Licenza residua" nell'angolo in basso a destra. (Vedere Immagine 5)




Immagine 5: Schermata principale della versione offline di BitRaser Drive Eraser

Step 3: selezionare tutte le unità che si desidera cancellare. Non abbiamo collegato alcuna unità esterna a questo dispositivo, pertanto è visibile solo un'unità. Successivamente, selezionare un "Metodo di cancellazione" dall'elenco a discesa nella parte inferiore dello schermo e fare clic su 'Cancella'. Verrà visualizzato un messaggio che richiede di confermare il processo di cancellazione. Fare clic su "Sì" per confermare. (Fare riferimento all'immagine 6)




Immagine 6: Fare clic su Cancella, quindi fare clic su Sì per avviare la cancellazione.

Il software inizierà a cancellare il disco selezionato. L'avanzamento dell'operazione verrà visualizzato nell'interfaccia principale. (Vedi immagine 7)




Immagine 7: Schermata di avanzamento della cancellazione della variante offline di BitRaser Drive Eraser

Una volta completato il processo di cancellazione, sullo schermo apparirà un segno di spunta verde. (Vedi immagine 8)



Immagine 12: Schermata di completamento della cancellazione con segno di spunta verde