


### BITRASER®

## Come cancellare i dati da remoto con il pacchetto BitRaser MSI

Distribuisce il pacchetto MSI per cancellare dischi e dispositivi basati su Windows



### BitRaser® Drive Eraser pacchetto MSI

In questa guida all'implementazione forniremo le istruzioni per eseguire la cancellazione remota su un laptop o un desktop utilizzando il pacchetto MSI BitRaser Drive Eraser fornito tramite cloud.

Il software di cancellazione remota **BitRaser Drive Eraser** è un'utenza basata su Windows che ti permette di cancellare dispositivi Windows con il minimo intervento umano. Il pacchetto MSI Drive Eraser deve essere installato sul dispositivo che dev'essere cancellato. Hai due opzioni di distribuzione per eseguire la cancellazione remota:

- Scarica l'applicazione via email o
- Distribuzione del pacchetto tramite SCCM (Microsoft System Center Configuration Manager)

Per questa distribuzione, spiegheremo in dettaglio la distribuzione del pacchetto MSI su un laptop e condivideremo una breve procedura per la distribuzione tramite Microsoft SCCM.

### Cancella dispositivi basati su Windows da remoto usando il pacchetto MSI:

**Step 1:** Dopo aver acquistato BitRaser Drive Eraser, puoi contattare il nostro team di vendita tramite chat per ottenere il link per il download del pacchetto MSI di BitRaser Drive Eraser.

**Step 2:** Scarica il pacchetto MSI cliccando il link condiviso via email.

**Step 3:** Fai doppio clic sull'applicazione per installare il pacchetto MSI sul laptop o desktop Windows che vuoi cancellare. Il software verrà installato sul tuo dispositivo e tu vedrai la scritta **"Prepara il tuo computer per la cancellazione"**. Ora, clicca su **"Avvia"** (Usa come riferimento l'immagine 1)

### REQUISITI



#### Connessione Internet:


Ethernet o Wi-Fi



#### Workstation


(PC o laptop da cancellare)

**Nota:** l'applicazione richiede autorizzazioni di livello amministratore per l'installazione.



*Immagine 1: Prepara il tuo computer per la cancellazione - Clicca sul pulsante "Avvia".*

**Step 4:** Successivamente, verrà visualizzata la schermata **"Il computer è pronto per la cancellazione"**. Fare clic su **"Riavvia"** per avviare il computer con BitRaser Drive Eraser. (Fare riferimento all'immagine 2)



*Immagine 2: il computer è pronto per la cancellazione : clicca il pulsante "Riavvia"*

**Step 5:** Il sistema si riavvierà automaticamente con BitRaser Drive Eraser, oppure è possibile premere **"Invio"** su **'BitRaser'** nella schermata **"Windows Boot Manager"**. L'opzione BitRaser è selezionata per impostazione predefinita. (Fare riferimento all'immagine 3)




Immagine 3: Gestione avvio di Windows Premere Invio su BitRaser

Una volta avviato il laptop, tutte le unità collegate vengono elencate lì. (Fare riferimento all'immagine 4)




Immagine 4: Schermata principale di BitRaser con unità collegate

**Fase 6:** Collega l'applicazione BitRaser a Internet per ottenere le **“Licenze di cancellazione”** e sincronizzare i **“Report di cancellazione”** con la console cloud BitRaser.

Per stabilire una connessione Internet, vai nell'angolo in alto a destra dello schermo, clicca sull'icona delle impostazioni e seleziona la scheda "Rete". Puoi connettere il dispositivo a Internet tramite 'Ethernet' o "Wireless".

Inserisci le tue credenziali Wireless o Ethernet per connettere l'applicazione a Internet.  
 (Fai riferimento all'immagine 5)




Immagine 5: Collega l'applicazione BitRaser a Internet

**Nota:** Se il Wi-Fi non viene visualizzato, è necessario installare il file INF "Driver di rete" sull'applicazione. Scarica il file pertinente da Internet e trasferirlo su un'altra unità USB. Riavvia il sistema con BitRaser, quindi eseguire il file pertinente dall'unità USB. (Fare riferimento all'immagine 6)




Immagine 6: Installare il file INF per installare il driver della scheda di rete

**Step 7:** Collega l'applicazione alla console BitRaser Cloud andando alla scheda **"BitRaser Server"** e inserendo i tuoi dati di accesso. Questi dati ti sono stati inviati via e-mail al momento dell'acquisto di **"BitRaser Drive Eraser"**. (Vedi immagine 7)




Immagine 7: Collega il software a BitRaser Cloud Console

**Step 8:** selezionare l'unità che si desidera cancellare, il metodo di cancellazione e il tipo di verifica, quindi fare clic su **“Cancella”**. Verrà visualizzata una finestra di avviso che informa che i dati verranno cancellati in modo permanente; fare clic su **“Sì”**.

Il processo di cancellazione è iniziato; questo processo può richiedere molto tempo per essere completato.

(Fare riferimento all'immagine 8).

Una volta completato il processo di cancellazione, verrà visualizzato il report di cancellazione e il certificato di BitRaser.

Lo stesso verrà inviato automaticamente al cloud.




Immagine 8: Schermata di avanzamento della cancellazione

## Cancellazione remota dei dati tramite pacchetto MSI distribuito tramite SCCM

**Step 1:** Scarica il pacchetto MSI

**Step 2:** importa il pacchetto MSI in SCCM tramite la procedura guidata **“Crea procedura guidata applicazione”**.

**Step 3:** distribuisce il pacchetto MSI sui computer/utenti richiesti.

**Step 4:** esegui l'applicazione di cancellazione remota (BitRaser Drive Eraser) dal System Center sul lato client.